



可点击目录直接跳到对应章节

目录

简介	3
uArm 创意百宝箱(UCS)是什么	3
入门	5
连接 uArm	5
图形化编程	6
基础控制	6
编程逻辑（条件、循环）	7
命令	8
基本命令	8
移动到位置(x,y,z)	8
设置速度	9
设置吸盘旋转角度	10
播放已录制的动作（录制/示教模式）	11
锁定电机	12
解锁电机	12
开启吸盘	13
关闭吸盘	13
等待	14
播放声音	15
视觉命令	16
移动到物体	17
随物体旋转吸盘	17
捡起物体	19
条件：若“看见”物体	20
条件：若物体在指定区域内	21
条件：若物体的摆放角度为	22
逻辑命令	23
设置变量	23
检测变量值	24
当满足条件时，循环运行	25



条件不符合时运行	26
结束事件.....	26
结束任务.....	26
命令块开始	26
命令块结束	26
自定义.....	27
运行 Python 代码	27
执行任务.....	28
执行自定义功能.....	29



Introduction

uArm 创意百宝箱（UCS）是什么？

uArm 创意百宝箱（英文名：uArm Creator Studio，简称 UCS）是服务于每位 uArm 用户的图形化操作软件。无论你是机器人小白，还是技术超群的极客，都可以使用它来轻松操作机械臂，分享你的开发成果，甚至让机械臂“看见”。

从“小白”到“大神”，UCS 全程陪伴

uArm 既是一种可视化编程语言（VPL），让你绕过繁琐的代码，又是一个支持 Python 编程的集成开发环境（IDE）。通过这个软件，你可以：

- “手把手”拖拽示教，零门槛操作 uArm
- 拼接功能模块，快速让 uArm 做酷炫的事
- 直接用 Python 编程，用技术探索无限可能


无需编程，让机械臂“看见”

UCS 内置视觉功能，你只需连接摄像头即可让机械臂“看见”，在视觉的辅助下更灵活地适应环境。

入门

基本概念


1) uArm 的三维坐标



2) 吸盘的旋转角度




90°



你可将吸盘旋转到 0° - 180° 之间

3) 可识别物体的三维坐标



蓝箭头: X 轴 / 红箭头: Y 轴 / 绿箭头: Z 轴



连接 uArm

1. 在使用 UCS 之前，请确保:

- 1) 你的 uArm 已通电且通过 USB 连接到电脑。
- 2) 如果你是 Windows 用户，请确保你的电脑已安装 uArm 驱动。
请参考 [uArm 软件安装说明](#)
- 3) 你的 uArm 固件已是最新版本。

注:

第一次使用 UCS 前，请先双击安装包中的固件程序。

该程序会自动刷新 uArm 固件，让 UCS 顺利识别你的 uArm。

2. 连接 uArm:

- 1) 点击工具栏的“设备”-“查找 uArm”

- 2) 选择 uArm 对应的端口，点击“应用”，然后等待 10 秒。

若页面出现多个端口，这属于正常现象，是由于你的电脑连接了其它硬件所致。
试着连接各端口以找到 uArm 在你电脑上的专属端口。



“设备”按钮处会自动显示连接状态。
上面为 uArm 连接，下面为摄像头连接。

寻求帮助:

- 点击 UCS 菜单栏“Bug 提交”，提交你的问题
- 在 [UFACTORY 官方论坛](#)上提问

图形化编程

基本介绍

“任务”、“事件”、“命令”

1) 命令：单个指令/动作


如：移动、吸取等等。后面的章节会详细解释每个命令的内涵。

2) 事件：触发命令的动作。

举例：

当按下键盘上的 A（事件：按键 A）时，

让 uArm 从位置 A 移动到位置 B（“按键 A 命令列表”中的命令）。



你可以在不同的事件中加入不同的命令，
这样就可以同时用多种方式控制 uArm 了！

3) 任务：所有事件（包括事件对应的命令）的集合。

你用 UCS 做出来的每个成果（包括所有事件和命令）都是一个“任务”。


当你点击“保存”后，所有任务都会以“.task”文件保存在你的文件夹内。






编程逻辑（条件、循环）

1. 条件命令（if...else...）



2. 循环命令



命令

基本命令



移动到位置 (x,y,z)

让 uArm 末端移动到指定位置。

设置“目的地”的方法：

1. 用手直接把 uArm 末端拖动到指定位置，然后点击“获取坐标”。



2. 手动填写 x, y, z 的值（单位：厘米）。

X	1. 参数值可以是数字、自定义的变量，或 Python 表达式。
Y	2. 若不想改变现有的坐标值，可选择不填。
Z	（如：不填写 x 值，则默认保持 x 轴位置不变）
相对位置	<p>勾选“相对位置”模式后，uArm 以现有位置为起点，移动(x,y,z)</p> <p>举例：</p> <p>相对位置模式下，设置(x,y,z)为（ ， ， 5）</p> <p>（不填写 x 和 y 的值，只将 z 设置为 5）</p> <p>uArm 末端会保持现有的 x, y 不变，在原有位置上上升(z 轴增加)5。</p>

Python 表达法：

```
robot.setPos(x=0, y=15, z=15, relative=False)
```

```
##### OR #####
```

```
params = {"x": "0", "y": "15", "z": "15", "relative": False}
```

```
MoveXYZCommand(env, interpreter, params).run()
```

（“相对位置”模式：把“relative”后面的“False”改为“True”）




设置速度

调整 uArm 运动的速度。

默认速度：10 厘米/秒

你可以通过填写其他数值，让 uArm 加速/减速。



Python 表达法

```
robot.setSpeed(10)
```

```
##### OR #####
```

```
SpeedCommand(env, interpreter, {"speed": "10"}).run()
```



设置吸盘角度

让 uArm 末端吸盘旋转到指定角度。

角度	可以填写数字、变量或表达式 范围：0 度—180 度
相对角度	勾选后，uArm 末端吸盘会在现有角度基础上继续旋转所填角度

Python 表达法

```
robot.setServoAngles(servo3=90)
```

```
##### OR #####
```


```
params = {"angle": "90", "relative": False}  
MoveWristCommand(env, interpreter, params).run()
```



播放已录制的动作


录制/示教模式的使用方法：

1. 录制新动作



2. 播放已录制的动作

将此图标拖进命令列表，选择你想要播放的动作，并设置播放速度。



选择一个已录制动作	选择你想播放的动作名称
播放速度	1.0：原始速度。 2：原始速度的两倍 0.5：原来速度的 1/2 以此类推
倒序播放	从后往前播放

Python 表达式

```
params = {"objectID": "NAME", "speed": "1.0", "reversed": False}
MotionRecordingCommand(env, interpreter, params).run()
```



锁定电机

锁定后，无法手动移动该电机控制的机械臂关节

底座电机	控制底座转动
后臂电机	面向机械臂背面，左侧电机
前臂电机	面向机械臂背面，右侧电机
末端电机	控制末端旋转

Python Equivalent

```
robot.setActiveServos(servo0=True,
    servo1=True,
    servo2=True,
    servo3=True)

##### OR #####

params = {"servo0":True,"servo1":True,"servo2":True,"servo3": True}
AttachCommand(env, interpreter, params).run()
```



解锁电机 Detach Servos

解锁后，可以手动移动该电机控制的机械臂关节

Python Equivalent

```
robot.setActiveServos(servo0=False, servo1= False, servo2= False,
    servo3= False)

##### OR #####

params = {"servo0": True,"servo1":True,"servo2":True,"servo3": True}
DetachCommand(env, interpreter, params).run()
```

开启吸盘





开启 uArm 末端的吸盘

Python 表达法

```
robot.setGripper(True)
```

```
##### OR #####
```

```
GripCommand(env, interpreter).run()
```



关闭吸盘

关闭 uArm 末端的吸盘

Python 表达法

```
robot.setGripper(False)
```

```
##### OR #####
```

```
DropCommand(env, interpreter).run()
```



等待

在命令间设置等待时间（单位：秒）。

Python 表达法

```
sleep(TIME) # Sleeps for three seconds, as an example
```

```
##### OR #####
```

```
WaitCommand(env, interpreter, {"time": "TIME"}).run()
```



播放声音

让 uArm（主控板上的蜂鸣器）发声。

频率	蜂鸣器发声的频率。数字越大，声音越大
发声时长	声音持续的时间（单位：秒）
Wait	If this is unchecked, the tone will start playing, but the panel will continue.

Python 表达法

```
robot.setBuzzer(1500, 1) # Turns buzzer on at 1500 Hz for 1 second
```

```
##### OR #####
```

```
params = {"frequency": "1500", "time": "1", "waitForBuzzer": True}  
BuzzerCommand(env, interpreter, params).run()
```



视觉命令

“摄像头—uArm”相对位置校正

在菜单栏点击“校正”，选择“摄像头—uArm”相对位置校正，根据页面指引完成校正。



请校正后再使用以下命令：



移动到物体



随物体旋转吸盘



捡起物体



条件：若物体的摆放角度为...

不需要校正就可以使用以下命令：



条件：若看见某物体



条件：若物体在指定区域内



移动到物体

让 uArm“看见”某物体后直接移动到该物体。

使用此功能前，请确保：

- 1) 已连接摄像头
- 2) 已完成“摄像头—uArm”相对位置校正
- 3) 已在素材库中创建可识别物体

选择一个物体	选择后，摄像头会实时追踪此物体，并识别物体的三维坐标
X	1. 可以填写数字、变量或表达式。 也可不填（相当于填“0”）。 2. uArm 会以该物体为原点，移动(x,y,z)。
Y	
Z	

举例：

(x,y,z) = (0,0,0) uArm 移动到物体正上方

(x,y,z) = (0,0,5) uArm 移动到物体上方 5 厘米处

(x,y,z) = (3,0,5) uArm 移动到物体右边 3 厘米，上方 5 厘米处

Python 表达法

```
params = {"objectID": "OBJECT NAME", "x": "0", "y": "0", "z": "0"}  
MoveRelativeToObjectCommand(env, interpreter, params).run()
```

随物体旋转吸盘



选择你想让 uArm“看见”的物体，让 uArm 随物体的旋转来转动吸盘。

通过此功能，你可以让 uArm 将多个物体整齐叠放。


不熟悉“角度”概念？试着旋转物体，看看吸盘是怎么跟着动的，你很快就会摸索出此功能的使用方法！

使用此功能前，请确保：

- 1) 已连接摄像头
- 2) 已完成“摄像头—uArm”相对位置校正
- 3) 已在素材库中创建可识别物体

问：物体的“角度”是什么？

答：打开素材库，你会发现每个 uArm 能“看见”的物体都会有一个三维坐标（蓝—x 轴；红—y 轴；绿—z 轴）。



1) 相对于 uArm X 轴的角度（左图）：

蓝色箭头（正方向）与 uArm X 轴的夹角。

2) 相对于 uArm 底座的角度（右图）：

在 uArm 底座中点和该物体中点间连一条线，这条线与蓝色箭头（正方向）的夹角。

Python 表达法

```
params = {"objectID": "OBJECT NAME", "angle": "0", "relToBase": False}
MoveWristRelativeToObjectCommand(env, interpreter, params).run()
```



捡起物体

让 uArm“看见”某物体后捡起物体。



使用此功能前，请确保：

- 1) 已连接摄像头
- 2) 已完成“摄像头—uArm”相对位置校正
- 3) 已在素材库中创建可识别物体

Python 表达法

```
params = {"objectID": "OBJECT NAME"}  
PickUpObjectCommand(env, interpreter, params).run()
```

给开发者的小提示：

“PickUpObjectCommand”是一个条件命令。

当 uArm 成功捡起物体时，返回“True”，否则返回“False”。

你可以设置让 uArm 在成功捡起时执行某些代码，否则执行其它代码



条件：若“看见”物体



如果看见 **My Box**



捡起**My Box**
查找My Box 并捡起



移动到 **(X,Y,Z)**
XYZ(10, 3, 6)



如果uArm “看见” 某物体，
则执行这些命令

使用此功能前，请确保：

- 1) 已连接摄像头
- 2) 已在素材库中创建可识别物体

如果“看见”：	选择一个需要识别的物体
可信度	建议选择“低”，即当摄像头模糊捕捉到该物体时就判断为“已看见”。 若选择“高”，则当摄像头非常清晰地识别该物体时，才判断为“已看见”。
当	建议不调整，除非你想让摄像头记住它 1-2 秒前看到的图像。
如果没有“看见”	逆转条件，如果 uArm 没有识别到物体，就执行命令

Python 表达法

```
params = {"objectID": "OBJECT NAME", "age": 0, "confidence": 0,
"not": False}

test = TestObjectSeenCommand(env, interpreter, params)

if test.run():
    print("The Test Returned True!")

##### OR #####

trackable = resources.getObject("Object Name")
vision.addTarget(trackable)

# Somewhere later on in the script put this, so that vision has time
to recognize the object
tracked = vision.searchTrackedHistory(trackable=trackable, maxAge=0,
```



```
minPoints=30)
if tracked is not None:
    print("The Object Was Seen!")
```



条件：若物体在指定区域内

选择要识别的物体，用鼠标拖拽出摄像头视野范围内的区域。
当 uArm 看见物体在指定区域内时，执行命令。

使用此功能前，请确保：

- 1) 已连接摄像头
- 2) 已在素材库中创建可识别物体

Python 表达法

```
params = {"objectID": "NAME",
          "location": [[0, 0], [100, 100]],
          "part": "any",
          "not": False}

test = TestObjectLocationCommand(env, interpreter, params)
if test.run():
    print("The Test Returned True!")
```



条件：若物体的摆放角度为.....

让 uArm “看见” 某物体，若该物体的摆放角度在某个范围内（如：30—60 度之间），则运行“上下箭头”之间的命令块。

问：什么是物体的角度？

答：以 uArm X 轴正方向为起点，即 0 度，逆时针旋转至物体坐标的蓝箭头（正方向）所得到的角度。

如，当 uArm X 轴指向 3 点钟方向，物体的蓝箭头指向 12 点钟方向，则物体摆放角度为 90 度。

使用此功能前，请确保：

- 1) 已连接摄像头
- 2) 已完成“摄像头—uArm”相对位置校正
- 3) 已在素材库中创建可识别物体

Python 表达法

```
params = {"objectID": "NAME", "start": "0", "end": "90", "not": False}
```

```
test = TestObjectAngleCommand(env, interpreter, params)
```

```
if test.run():
```

```
    print("Objects rotation is between 0, 90degrees from X axis!")
```



逻辑命令



设置变量

自定义一个变量。使用变量可以让你的程序变得更简单。

1. 变量可以在 UCS 中的所有文本框中使用。



设置变量
Set X to 3

2. 你可以为变量赋值，也可以在一个变量包含其它变量。



等待
X 秒

内



移动到 (X,Y,Z)
XYZ(X+1, X-1, X)

3. 给开发者的提示：

- 1) 你在 UCS 图形化界面设置的变量可直接用于 UCS 内的 Python 编写窗口。反之亦然。



执行 Python 代码



等待
X 秒

如：右图所示，Python 代码内设置了 X 变量，图形化命令可直接使用该变量。)



移动到 (X,Y,Z)
XYZ(X+1, X-1, X)

- 2) 变量内容可以是 Python 代码。



设置变量
Set X to [5,10,15]

如：右图所示，设置 X 为一个 Python list，包含三个不同的值，然后在命令中分别调用不同的值。



等待
X[0] 秒



移动到 (X,Y,Z)
XYZ(X[0], X[1], X[2])

变量名称	以字母开头，可由字母和数字组成，且不能有空格。
变量内容	可以是数字、字母、Python 代码（如：Python list）。也可包含其它变量。

Python 表达式

VARIABLENAME = EXPRESSION



Test: 检测变量值

条件命令：检测变量的值，若满足条件，则执行接下来的命令。

举例：

如下图所示，设置 X 的初始值为 1。

当 $X < 5$ 时，uArm 发出 beep 声，且变量 X 的值+1。

X=1: beep, $X=1+1=2 < 5$

...

X=4: beep, $X=4+1=5$ ，不符合“ $X < 5$ ”的条件，程序停止。

uArm 一共“beep”4 次。



变量内容	数字、变量或 Python 代码
检测	检测的方式，包括：等于、不等于、大于、小于

Python 表达法

```
if EXPRESSION == EXPRESSION:  
    print("Code runs here!")
```

Other operators: >, <, !=



Loop: 当条件符合时，循环运行

当满足条件时，循环执行部分命令。用法和“检测变量值”类似。
但 Test 下的命令块只运行一次，Loop 下的命令块循环运行。



当满足条件时，循环执行命令
如果 X 是 大于 3 那么



播放声音
播放声音1500HZ for 0.5 秒



移动到 **(X,Y,Z)**
XYZ(4.8, 9.5, 14.6)



当变量X > 3时，循环运行这些命令

Python 表达法

```
while EXPRESSION:  
    print("Running Code!")
```



Else: 条件不符合时运行

通常和在条件命令（“看见/没看见”物体；物体在/不在指定区域内；检测变量值）之后使用。当条件不符合时，则运行之后的命令块。



结束事件

退出当前事件。其它事件继续运行。



结束任务

退出当前任务，该任务内的所有事件都停止运行。



命令块开始



命令块结束



自定义



运行 Python 代码

运行你在该窗口内编写的代码。

提示:

1. 无需另外安装 Python 环境，即可在该窗口直接编程。
2. UCS 为 Python 开发者提供了一些内置变量，点击编程窗口上方的“Python 编程指引”，可看到相关说明。
3. 你可以直接写代码，也可以直接导入任何标准的 Python 库。
4. 当你用 Python 设置过变量后，你可在软件的任何地方使用该变量




执行任务

在正在运行的任务 A 中调用任务 B（每个任务都可被保存为带有“.task”后缀的文件）。

即，在现有任务中嵌入以前保存过的任务(.task 文件)，别人开发的任务，等等。

使用次功能前，请确保：你的 UCS 主目录中已经有“.task”文件。

打开主目录 —— 打开“Save Files”文件夹 —— 查看已有 task 文件



选择任务	选择要导入的任务文件
共享当前任务的变量	<p>勾选后，现有任务 A 和被导入的任务 B 共享变量。</p> <p>“共享变量”举例：</p> <p>在任务 A 中执行任务 B，</p> <ul style="list-style-type: none">当任务 B 中已设置变量 $X = 5$，任务 A 可直接使用此变量，无需重新设置。在任务 A 改变 X 的值($X = 10$)，任务 B 中变量 X 的值也跟着改变。 <p>若不想两个任务之间互相影响，请不要勾选。</p>

Python 表达法

```
params = {"filename": "VALID FILENAME", "shareScope": False}
RunTaskCommand(env, interpreter, params).run()

'''
    Be careful when setting the filename. If the name has \t or \n
    inside it, it will be interpreted # incorrectly. Use two slashes \\
    on every slash in the filename to avoid this problem.
'''
```



执行自定义功能（Function）

在现有任务中调用自定义功能。



问：这功能和“执行其它任务”有什么区别？

答：一个任务可以包含多个事件，而一个自定义功能只相当于一个事件。

1. 使用此功能前，请确保：
你已在素材库中创建过自定义功能。



2. 自定义功能中的“变量”：
你可在创建自定义功能时添加变量，每次调用时改动变量值。



举例：

- 1) 创建自定义功能
“uArm 发声 X 次”（左图）
- 2) 每次调用该功能时，
输入想要 uArm 发声的次数（下图）



Python 表达法

```
params = {"objectID": "NAME", "arguments": {"arg1": "val", "arg2": "val"}}
RunFunctionCommand(env, interpreter, params).run()
```

```
# If the function has no arguments, then set "arguments" to {}
```